




RSC96 细胞使用说明书

▶ 产品基本信息

产品编号	EDC2024070-W070		
细胞名称	RSC96	中文名称	大鼠雪旺细胞
细胞形态	贴壁细胞, 神经细胞样		
消化时间	30 sec~1 min	传代比例	1/6~1/8, 2 days
完全培养基	DMEM + 10% FBS		
冻存培养基	50%基础培养基+40%FBS+10%DMSO		
备注			

▶ 细胞培养形态图



▶ 细胞接收

1. 冻存细胞

如果是干冰运输的冻存细胞, 收到后请立即转入液氮储存保存, 或直接进行细胞复苏。

2. 活细胞

收到后用 75%的酒精对 T25 瓶外表面进行消毒, 之后放在 5%CO₂、37°C的细胞培养箱静置 2 h, 静置后取出细胞瓶在显微镜下观察细胞贴壁情况和细胞汇合度, 分别在 100 X 和 40 X





下各拍 2 个不同视野的细胞拍照记录。如果汇合度达到 80%以上的传代密度,可以进行传代操作,如果细胞汇合度没有达 80%以上不够传代,弃掉瓶内培养基,更换新鲜完全培养基。(灌满细胞培养基不能正常用来培养细胞)

► 细胞复苏

1. 水浴锅 37°C 预热;
2. 适合该细胞系的完全培养基预热到 37°C;
3. 在 15 mL 离心管中加入 6 mL 完全培养基备用;
4. 从液氮中取出细胞,在 37°C 水浴中轻轻转动冻存管,直到冻存管内仅剩余一小块冰芯,使细胞在 2 min 内迅速解冻(水不能没过盖子或用封口膜把冻存管口封上);
5. 将冻存管转移到超净工作台内;打开盖子前,用 75% 酒精擦拭冻存管外部;
6. 用移液枪吸取细胞冻存悬液,转移至已预热的完全培养基的离心管内;
7. 细胞悬液以 500 g 离心 5 min;
8. 离心后,检查上清液是否清澈,有无完整的细胞沉淀;在无菌条件下,小心吸掉上清液,加入 1 mL 完全培养基,轻柔吹打细胞沉淀,充分吹散、混匀;
9. 将细胞接种到 1 个 T25 培养瓶或同等底面积的培养容器,每瓶加入 4 mL 完全培养基;
10. 摇匀细胞,放入 37°C、5%CO₂ 的培养箱中(培养环境取决于细胞和培养基类型);
11. 复苏次日,观察细胞状态。
 - (1) 贴壁细胞若细胞贴壁情况良好,可以更换新鲜的完全培养基;若观察到细胞呈圆亮形态但不贴壁,可以让细胞继续培养 24 h 后再进行换液操作。之后,根据细胞的生长状况,每 2-3 天更换一次完全培养基,观察细胞,生长至 80% 以上的汇合度,即需传代。若细胞生长较慢或汇合度较低时,可以减少换液次数。
 - (2) 悬浮细胞复苏后尽量放在相对小一些的容器中,使用含 20% 血清的培养基复苏。悬浮细胞若细胞状态良好,可以更换新鲜的完全培养基;若细胞状态差且呈现灰度,可以继续培养 24 h 后再观察细胞。观察发现有活细胞,可进行换液操作,观察细胞无明显变化,及时反馈本公司售后。

► 细胞传代

1. 贴壁细胞

- (1) 将完全培养基、PBS、胰酶预热至 37°C;
- (2) 从培养容器中吸弃上清;
- (3) 从容器一侧轻轻加入 PBS (T25 培养瓶加入约 2 mL) 洗涤细胞 1 次。注意动作轻柔,清洗全面,避免搅动细胞层,前后摇晃容器数次吸去 PBS (注:冲洗步骤可去除可能抑制





解离剂作用的少量血清、钙和镁)；

- (4) 加入胰酶 (T25 培养瓶加入约 1 mL)，摇晃均匀，保证充分接触细胞表面。放入培养箱消化；
- (5) 显微镜下观察消化情况，约 70%~80% 细胞收缩变圆后，轻拍培养容器外壁，使细胞脱离培养表面；
- (6) 立即加入 2-3 倍胰酶体积的完全培养基 (T25 培养瓶加入约 3 mL)，随即轻摇培养容器，使培养基和胰酶迅速混匀，终止消化；
- (7) 使用移液管吸取细胞悬液，吹打培养容器底面数次，尽可能将细胞都吹打下来；注意：吹打动作不可剧烈，避免产生大量气泡，损伤和损失细胞。
- (8) 收集的所有细胞悬液以 500 g 离心 5 min；
- (9) 离心后去除上清。加入 1 mL 完全培养基，轻柔吹打细胞沉淀，充分吹散、混匀；
- (10) 将细胞按一定的比例传代接种，建议首次按照 1: 2 进行传代，若细胞在两天内长满可增加传代比例，若细胞生长三四天还未长满，可适当缩小传代比例；
注意：请根据细胞实际生长情况调整传代比例。
- (11) 摇匀细胞，放入 37°C、5%CO₂ 的培养箱中 (如果使用培养瓶，将其放入培养箱前应将瓶盖旋松，以便进行充分的气体交换，除非您使用的是通气式培养瓶和透气性瓶盖)；
- (12) 传代次日，观察细胞状态。若发现较多死细胞，进行换液操作。之后，每天根据细胞的生长情况更换完全培养基，观察细胞，生长至 80% 以上的汇合度，即需传代或冻存。

2. 悬浮细胞

- (1) 将完全培养基、PBS、胰酶预热至 37°C；
- (2) 使用移液管吸取细胞悬液，吹打培养容器底面数次，尽可能将细胞都吹打下来；注意：吹打动作不可剧烈，避免产生大量气泡，损伤和损失细胞。
- (3) 收集的所有细胞悬液以 500 g 离心 4 min；
- (4) 离心后去除上清。加入 1 mL 完全培养基，轻柔吹打细胞沉淀，充分吹散、混匀；
- (5) 将细胞按一定的比例传代接种，建议首次按照 1: 2 进行传代，若细胞在两天内长满可增加传代比例，若细胞生长三四天还未长满，可适当缩小传代比例；
注意：请根据细胞实际生长情况调整传代比例。
- (6) 摇匀细胞，放入 37°C、5%CO₂ 的培养箱中 (如果使用培养瓶，将其放入培养箱前应将瓶盖旋松，以便进行充分的气体交换，除非您使用的是通气式培养瓶和透气性瓶盖)；
- (7) 传代次日，观察细胞状态。若发现较多死细胞，进行换液操作。之后，每天根据细胞的生长情况更换完全培养基，观察细胞，生长至 80% 以上的汇合度，即需传代或冻存。





► 细胞冻存

1. 按细胞传代的方法, 收集细胞沉淀, 根据沉淀大小加入适量培养基重悬细胞。
2. 用移液管吹打混合均匀, 取 20 μ L 进行细胞计数;
3. 500 g 室温离心 5 min, 离心后, 打开盖子吸去上清, 用 1~2 mL 4°C 预冷的冻存液重悬细胞, 随后
4. 加入冻存液调整至密度为 1×10^6 - 1×10^7 个细胞/mL;
5. 将细胞悬液按 1 mL/管平均分装至冻存管中, 旋紧盖子, 冻存管应提前贴好细胞名称、细胞代次、数量、冻存日期;
6. 将冻存管放置于 4°C 预冷的程序降温盒中, 并在冻存结束的 15 分钟之内将程序降温盒放置超低温冰箱内;
7. 过夜后, 将冻存细胞转移至液氮罐内保存。

! 注意事项

1. 收到常温细胞后, 及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75% 酒精擦拭细胞培养瓶表面, 显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖, 将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2~4 小时, 以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书, 了解细胞相关信息, 如贴壁特性、细胞形态、所用基础培养基、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后, 取出细胞培养瓶, 镜检、拍照, 记录细胞状态 (所拍照片将作为后续服务依据); 建议细胞传代培养后, 定期拍照, 记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或对细胞有疑问, 请及时跟我们联系; 对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的, 可跟我们的技术支持交流。

► 产品优势



物种丰富

超 100 种野生型细胞, 涵盖人/鼠/鸡/猪/牛等物种, 全研究领域覆盖。



STR 鉴定

每种细胞系都经过 STR/种属鉴定, 严格质检, 确保细胞身份正确。



实验验证

本库细胞均经过基因编辑实验验证, 适用于大多数基因编辑实验。





权威来源

本库细胞均从 ATCC、中科院等各大权威细胞库引进,细胞代次低、活性高、状态好。

